



MANUTENÇÃO E SUORTE AO USUÁRIO

Configuração do Cura Sethi3D Farm

O Cura é um software de fatiamento para impressoras 3D, ou seja, ele converte o seu modelo 3D em camadas para ser impresso. Seu modelo 3D deve estar no formato STL ou OBJ para poder utilizar. Abra o modelo no software, escolha os parâmetros que deseja que a peça seja construída, como altura de camada, preenchimento interno, etc. e “fatie” o modelo. O arquivo que será gerado é um gcode, ele que armazena todos os comandos para executar a impressão do seu modelo.

O processo pode ser representado da seguinte maneira:





Agora que você já sabe o que é o Cura, pode fazer o download acessando o site oficial:

<https://ultimaker.com/software/ultimaker-cura>

Ao acessar o site, clique em “Download for free”:

Ultimaker 3D printers Software Materials Applications Learn Support

Ultimaker Cura

Trusted by millions of users, Ultimaker Cura is the world's most popular 3D printing software. Prepare prints with a few clicks, integrate with CAD software for an easier workflow, or dive into custom settings for in-depth control.

 Ultimaker Cura 4.12.1

[Download for free](#)

[Own an Ultimaker?](#)

[Find previous versions](#)

[System requirements](#)



Basta selecionar o Sistema Operacional do computador no qual o software será instalado para fazer o download.

Choose your operating system

You're almost ready to start 3D printing with Ultimaker Cura. Just let us know which operating system you are using.



Ultimaker Cura 4.12.1
Windows, 64 bit




Ultimaker Cura 4.12.1
MacOS, 64 bit (Note: M1 chip not fully supported)



Ultimaker Cura 4.12.1
Linux, 64 bit




Após fazer o download e instalar o software, abra o Cura. Ainda não estamos prontos para começar a imprimir, **vamos configurar o programa!**







A primeira vez que abrir o software vai aparecer uma janela para você poder escolher sua impressora ou adicionar uma nova. Caso não abra, siga esses passos:





Clique em “Add a non-networked printer”, depois selecione a opção “Custom > Custom FFF Printer”. Agora, coloque o nome da sua impressora. Esse passo é importante, pois caso você tenha outros modelos, poderá encontrar com mais facilidade.

Após nomear sua impressora, poderá clicar em “Add”.





Após clicar em “Add”, vai abrir a seguinte janela:

Deixe os campos em vermelho iguais à imagem a seguir.

Sethi3D FARM #2

Printer	Extruder 1
Printer Settings	Printhead Settings
X (Width) 240.0 mm	X min 0 mm
Y (Depth) 240.0 mm	Y min 0 mm
Z (Height) 240.0 mm	X max 240 mm
Build plate shape Rectangular	Y max 240 mm
Origin at center <input type="checkbox"/>	Gantry Height 240.0 mm
Heated bed <input checked="" type="checkbox"/>	Number of Extruders 1
Heated build volume <input type="checkbox"/>	Apply Extruder offsets to GCode <input type="checkbox"/>
G-code flavor Marlin	
Start G-code	End G-code
<pre>M82 M190 S{print_bed_temperature} M104 S{print_temperature} G28 M109 S{print_temperature} G1 X120 Y120 F6000 G92 E0 M300 S300 P1000</pre>	<pre>M106 S0 ; Desliga Fan CTRL M104 S0 ; Desliga HotEnd G1 X0 Y240 F4000 ; Movimenta para o Fundo G1 E-3 F180 ;Retrai 2mm M84 ; Desliga Motores M952 P1 ; Liga TurboCooler M190 R50 ; Espera mesa chegar 50 graus M952 P0 ; Desliga Turbo Cooler M140 S0 ;Desliga Mesa aquecida M300 S300 P1000 ; Faz o bip de Fim</pre>

Close

O Start gcode e End gcode você encontra na próxima página.



Basta copiar e colar no local indicado em azul na página anterior.

<pre>;Start Gcode M82 M190 S{print_bed_temperature} M104 S{print_temperature} G28 M109 S{print_temperature} G1 X120 Y120 F6000 G92 E0 M300 S300 P1000</pre>	<pre>;End Gcode M106 S0 ;Desliga Fan Controlado M104 S0 ;Desliga Hotend G1 X0 Y240 F4000 ;Movimenta para o fundo G1 E-2 F180 ;Retrai 2mm M84 ;Desliga Motores M952 P1 ;Liga TurboCooler M190 R50 ;Espera mesa chegar à 50 graus M952 P0 ;Desliga Turbo Cooler M140 S0 ;Desliga Mesa aquecida M300 S300 P1000 ;Faz o bip de fim</pre>
---	--



Agora, clique em “Extruder 1” e preencha com os mesmos valores de diâmetro do bico e também do filamento. É importante usar ponto e não vírgula para separar as casas decimais.

Caso você troque de bico (por um maior, por exemplo), basta trocar o valor de “Nozzle size”.

Machine Settings ×

Sethi3D FARM #2

Printer

Nozzle Settings

Nozzle size	0.4	mm
Compatible material diameter	1.75	mm
Nozzle offset X	0.0	mm
Nozzle offset Y	0.0	mm
Cooling Fan Number	0	

Extruder 1

Extruder Start G-code

Extruder End G-code

Close




Adicionando os materiais

O Ultimaker Cura trabalha com uma vasta biblioteca de materiais, porém não estão configurados para as impressoras Sethi3D.

Para isso, faça o download nesse link:


<http://www.sethi.com.br/blog/materias-do-cura/>

OBS: O arquivo está compactado (.ZIP), é necessário extrair em alguma pasta antes de prosseguir.






Agora, **depois de descompactar os arquivos**, clique em “Import”:






Selecione os arquivos dos materiais e clique em “Abrir”:

OBS: Só é possível importar um arquivo por vez.





Depois disso você pode deixar os arquivos na aba de Favoritos e selecionar com mais facilidade.





Adicionando os Perfis de Impressão


A Sethi3D disponibiliza algumas configurações padrões pré-testadas para facilitar o primeiro contato com o Cura. É importante ressaltar que essas configurações costumam atender bem as peças em geral, é claro que dependendo da peça e até mesmo da aplicação, alguns ajustes de configuração serão necessários.

Para fazer o download dos perfis, basta acessar este link:

www.sethi.com.br/blog/arquivos-de-configuracao-do-cura/


OBS: O arquivo está compactado (.ZIP), é necessário extrair em alguma pasta antes de prosseguir.

Feito o download dos perfis, vamos primeiro habilitar a janela com configurações mais avançadas clicando em “Custom”:





Depois, vamos clicar na seta mostrada no canto superior direito para abrir a seleção de perfis e depois clicar em “Manage Profiles...”



Será aberta uma tela com todos os perfis defaults do próprio Ultimaker Cura e alguns outros perfis, caso tenha adicionado algum outro anteriormente.

Para adicionar um novo perfil, basta clicar em “Import”, e depois, selecionar um por um, os perfis padrões da Sethi3D Farm.



OBS:

Farm 0.05 – V1.2 é uma configuração com resolução de 0.5mm de altura de camada.

Farm 0.1 – V1.2 é uma configuração com resolução de 0.1mm de altura de camada.

Farm 0.2 – V1.2 é uma configuração com resolução de 0.2mm de altura de camada.

Farm 0.3 – V1.2 é uma configuração com resolução de 0.3mm de altura de camada.





Depois de importados todos os .curaprofiles, basta selecioná-los na aba de Profiles:

The screenshot shows the Cura software interface. At the top, there is a dark blue header with 'Marketplace' and 'Sign in' buttons. Below it is a toolbar with icons for 'Draft - 0.2mm', '20%', 'Off', and 'On'. The main window displays the 'Print settings' dialog box. The 'Profile' dropdown menu is open, showing a list of profiles. A red box highlights the 'Custom profiles' section, and a red arrow points to the 'Farm 0.2 - V1.2' profile. The background shows the software's top bar with 'Marketplace' and 'Sign in' buttons, and a toolbar with 'Draft - 0.2mm', '20%', 'Off', and 'On' settings. A 'Slice' button is visible at the bottom right.



Suporte Técnico

Após realizar os procedimentos anteriores você será capaz de utilizar o Ultimaker Cura para preparar suas impressões.

Para entrar em contato com o suporte técnico da Sethi3D utilize o Whatsapp, Telegram, Facebook ou envie um e-mail.



WhatsApp: (19) 98388-0339



Telegram: @sethi3d_bot



Facebook: www.facebook.com/SETHI3D



Email: suporte@sethi.com.br